



คู่มือการติดตั้ง Autochartist


1. ดาวน์โหลดแล้วเปิดใช้ไฟล์ที่ติดตั้งไว้
2. เลือกภาษาที่จะติดตั้ง




3. คลิกที่ 'Next (ถัดไป)' เพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อ




4. โปรดทราบว่าคุณจะต้องปิด Metatrader เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่มีการเทรดใดๆ ที่เปิดไว้ซึ่งต้องจับตามาก่อนเลือก 'Next (ถัดไป)' เพื่อดำเนินการต่อ



5. ทำเครื่องหมายที่ 'Yes (ใช่)' เพื่อยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วเลือก 'Next (ถัดไป)'




6. ระหว่างขั้นตอนต่อไป โปรแกรมติดตั้งจะพยายามกำหนดโฟลเดอร์ที่ถูกต้องเพื่อติดตั้งปลั๊กอิน เลือกเทอร์มินัลที่เหมือนกันในหน้าต่างป๊อปอัพตามที่แสดงทางด้านล่างแล้วคลิกที่ 'OK (ตกลง)'




หากเทอร์มินัลไม่อยู่ในรายชื่อ ให้เลือก 'Specify Manually (ระบุด้วยตนเอง)' แล้วระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้: C:\Program Files (x86)\OctaFX\OctaFX


7. รอให้การติดตั้งแล้วเสร็จ



8. เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้ล็อกอินเข้าสู่เทอร์มินัล Metatrader EA ที่เป็นปลั๊กอินของ Autochartist จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างตัวนำทาง



9. . ลาก EA ของ Autochartist ไปยังเซตที่เปิดอยู่แล้วคลิก 'OK (ตกลง)' เพื่อเปิดใช้ปลั๊กอิน คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ Autotrading เพื่อให้ปลั๊กอินทำงาน




10. ขณะนี้ หน้าต่าง Autochartist จะปรากฏบนกราฟของคุณ



^^. หากคุณกำลังติดตั้ง Autochartist ใน Metatrader ๕ ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านล่าง:

- คลิกที่ 'Tools (เครื่องมือ)' ในเมนู แล้วเลือก 'Options (ตัวเลือก)'
- เลือกแท็บ 'Experts Advisors'



- ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก 'Allow WebRequest for the listed URL (อนุญาต WebRequest สำหรับ URL ที่ระบุ).'
- ดับเบิลคลิกที่ 'add new URL (เพิ่ม URL ใหม่)' แล้ววางหรือพิมพ์: <https://mt5.autochartist.com>
- คลิก 'OK (ตกลง)'

Allow WebRequest for listed URL:

